

如何设置手机电邮

- 手机太多款式，我又没法远程控制，你只能靠自己
- 各种手机原理都一样，先打开设置电邮的页面
- 输入电邮地址和密码
- 记住“收件服务器”和“外寄服务器”两处都要改
- 找“收件服务器”改成 h12.hksx.com
 - 输入电邮地址和密码
 - 不用改什么端口, SSL 之类, 用预设值就可以
- 找“外寄邮件服务器”改成 h12.hksx.com
 - 输入电邮地址和密码
 - 不用改什么端口, SSL 之类, 用预设值就可以
- 试试自己发发邮件给自己，成功的话就完成.

常见问题

- 请不要问我电邮设置在那里 每种手机设置电邮的地方不一样 请自己找 我没法回答
- 如连接时出现错误 但没有要你输入密码, 就是连接问题, 试试更改 [连接方式](#)
- 如连接时出现错误 并要你输入密码, 就是密码错了, 试试 [登陆网页邮箱](#) 确定你的密码正确
- 如果您使用 iPhone 请看 [How to setup email on iphone](#)
- 您也可以用下面的方法 在手机上阅读电邮:
 - [如何在手机打开 WebMail 網頁郵箱](#)
 - [How to connect my email account to Google Mail](#)
- 任何设备都有“收件服务器”和“外寄服务器”这两处设置, 不要说你的没有, 一定有的, 不要问我在那里, 我不知道
 - 但各种设备的命名可能不一样
 - 收件服务器 可能叫 收信服务器, POP服务器, IMAP服务器, 内送服务器 ...
 - 外寄服务器 可能叫 发信服务器, SMTP服务器, 外送服务器 ...
 - 还问题请自己去问手机卖家 问有脑的朋友
 - 真的没办法的话 请你不要用手机看邮件

From:
<http://wiki.sxl.net/> - wiki

Permanent link:
<http://wiki.sxl.net/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%94%B5%E9%82%AE?rev=1746886418>

Last update: 2025/05/10 14:13

