

## 如何设置手机电邮

- 手机太多款式，又没办法远程看，你只能靠自己
- 各种手机原理都一样，先打开设置电邮的页面，输入电邮地址和密码
- 记住“收件服务器”和“外寄服务器”两处都要改
- 找“收件服务器”改成 `h12.hksx.com`
  - 输入电邮地址和密码
  - 不用改什么端口, SSL 之类, 用预设值就可以
- 找“外寄邮件服务器”改成 `h12.hksx.com`
  - 输入电邮地址和密码
  - 不用改什么端口, SSL 之类, 用预设值就可以
- 试试自己发发邮件给自己，成功的话就完成。

## 常见问题

- 请不要问我电邮设置在那里 每种手机设置电邮的地方不一样 请自己找 我不知道
- 如连接时出现错误 但\*没有\*要你输入密码，就是连接不上服务器，试试更改 [连接方式](#)
- 如连接时出现错误 并要你输入密码，就是电邮地址或密码错了，试试 [登陆网页邮箱](#) 确定你的密码正确
- 如果您使用 iPhone 请看 [如何设置 苹果iphone邮箱](#)
- 您也可以下面的方法 在手机上用电邮：
  - [如何在手机打开 WebMail 網頁郵箱](#)
  - [How to connect my email account to Google Mail](#)
- 任何设备都有“收件服务器”和“外寄服务器”这两处设置，不要说你的没有，一定有的
  - 但名称可能不一样
  - 收件服务器 可能叫 收信服务器, POP服务器, IMAP服务器, 内送服务器 ...
  - 外寄服务器 可能叫 发信服务器, SMTP服务器, 外送服务器 ...
- 除非你用的是扫描器/传真机/摄像头 这类只发不收的设备（这些只有外寄服务器），否则都有收发两处要设置。
  - 如设置这种设备 很可能要更改 [连接方式](#)

From:  
<http://wiki.sxl.net/> - wiki

Permanent link:  
<http://wiki.sxl.net/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%94%B5%E9%82%AE?rev=1747389511>

Last update: 2025/05/16 09:58

