

如何设置手机电邮

- 手机太多款式, 又没办法远程看, 你只能靠自己
- 各种手机原理都一样, 先打开设置电邮的页面, 输入电邮地址和密码
- **记住 “收件服务器” 和 “外寄服务器” 两处都要改**
- 找 “收件服务器” 改成 h12.hksx.com
 - 输入电邮地址和密码
 - 不用改什么端口, SSL 之类, 用预设值就可以
- 找 “外寄邮件服务器” 改成 h12.hksx.com
 - 输入电邮地址和密码
 - 不用改什么端口, SSL 之类, 用预设值就可以
- 试试自己发发邮件给自己, 成功的话就完成.

常见问题

- **请不要问我电邮设置在那里 每种手机设置的地方不一样 请自己找 我不知道**
- 如连接时出现错误 但*没有*要你输入密吗, 就是连接不上服务器, 试试更改 [连接方式](#)
- 如连接时出现错误 并要你输入密吗, 就是电邮地址或密码错了, 试试 [登陆网页邮箱](#) 确定你的密码正确
- 如果您使用 iPhone 请看 [如何设置 苹果iphone邮箱](#)
- 您也可以用下面的方法 在手机上用电邮 :
 - [如何在手机打开_webmail網頁郵箱](#)
 - [how_to_connect_my_email_account_to_google_mail](#)
- 任何设备都有 “收件服务器” 和 “外寄服务器” 这两处设置, 不要说你的没有, 一定有的
 - 但名称可能不一样
 - 收件服务器 可能叫 收信服务器, POP服务器, IMAP服务器, 内送服务器
 - 外寄服务器 可能叫 发信服务器, SMTP服务器, 外送服务器
- 除非你用的是扫描器/传真机/摄像头 这类只发不收的设备 (这些只有外寄服务器), 否则都有收发两处要设置.
 - 设置这种设备 很可能要更改 [连接方式](#)

From:
<http://wiki.sxl.net/> - [wiki](#)

Permanent link:
<http://wiki.sxl.net/zh:%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%94%B5%E9%82%AE>

Last update: 2025/09/08 08:25

