如何设置手机电邮

- 手机太多款式,又没办法远程看,你只能靠自己
- 各种手机原理都一样, 先打开设置电邮的页面, 输入电邮地址和密码
- 记住"收件服务器"和"外寄服务器"两处都要改
- 找"收件服务器"改成 h12.hksx.com
 - 输入电邮地址和密码
 - 不用改什么端口, SSL 之类, 用预设值就可以
- 找 "外寄邮件服务器" 改成 h12.hksx.com
 - 输入电邮地址和密码
 - 不用改什么端口, SSL 之类, 用预设值就可以
- 试试自己发发邮件给自己, 成功的话就完成.

常见问题

- 请不要问我电邮设置在那里 每种手机设置的地方不一样 请自己找 我不知道
- 如连接时出现错误 但*没有*要你输入密吗, 就是连接不上服务器, 试试更改 连接方式
- 如连接时出现错误 并要你输入密吗, 就是电邮地址或密码错了, 试试 登陆网页邮箱 确定你的密码正确
- 如果您使用 iPhone□请看 如何设置_苹果iphone邮箱
- 您也可以用下面的方法 在手机上用电邮:
 - 如何在手机打开 webmail網頁郵箱
 - o how to connect my email account to google mail
- 任何设备都有"收件服务器"和"外寄服务器"这两处设置,不要说你的没有,一定有的
 - 但名称可能不一样
 - 收件服务器 可能叫 收信服务器, POP服务器, IMAP服务器, 内送服务器
 - 外寄服务器 可能叫 发信服务器, SMTP服务器, 外送服务器
- 除非你用的是扫瞄器/传真机/摄像头 这类只发不收的设备 (这些只有外寄服务器), 否则都有收发两处要设置.
 - 设置这种设备 很可能要更改 连接方式

From:

https://wiki.sxl.net/ - wiki

Permanent link

https://wiki.sxl.net/zh:%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%94%B5%E9%82%AE

Last update: 2025/09/08 08:25

