

## 如何设置手机电邮

- 手机太多款式,又没办法远程看,你只能靠自己
- 各种手机原理都一样,先打开设置电邮的页面,输入电邮地址和密码
- 记住“收件服务器”和“外寄服务器”两处都要改
- 找“收件服务器”改成 h12.hksx.com
  - 输入电邮地址和密码
  - 不用改什么端口,SSL 之类,用预设值就可以
- 找“外寄邮件服务器”改成 h12.hksx.com
  - 输入电邮地址和密码
  - 不用改什么端口,SSL 之类,用预设值就可以
- 试试自己发发邮件给自己,成功的话就完成.

## 常见问题

- 请不要问我电邮设置在那里 每种手机设置的地方不一样 请自己找 我不知道
- 如连接时出现错误 但\*没有\*要你输入密码,就是连接不上服务器,试试更改 [连接方式](#)
- 如连接时出现错误 并要你输入密码,就是电邮地址或密码错了,试试 [登陆网页邮箱](#) 确定你的密码正确
- 如果您使用 iPhone 请看 [如何设置\\_苹果iphone邮箱](#)
- 您也可以下面的方法在手机上用电邮:
  - [如何在手机打开 WebMail網頁郵箱](#)
  - [how\\_to\\_connect\\_my\\_email\\_account\\_to\\_google\\_mail](#)
- 任何设备都有“收件服务器”和“外寄服务器”这两处设置,不要说你的没有,一定有的
  - 但名称可能不一样
  - 收件服务器 可能叫 收信服务器, POP服务器, IMAP服务器, 内送服务器 ....
  - 外寄服务器 可能叫 发信服务器, SMTP服务器, 外送服务器 ....
- 除非你用的是扫描器/传真机/摄像头 这类只发不收的设备 (这些只有外寄服务器), 否则都有收发两处要设置.
  - 设置这种设备 很可能要更改 [连接方式](#)

From:  
<https://wiki.sxl.net/> - wiki

Permanent link:  
<https://wiki.sxl.net/zh:%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%94%B5%E9%82%AE?rev=1757316159>

Last update: 2025/09/08 07:22

