

H12 邮件服务器连接方法

- H12 是我们的主邮件服务器，该服务器支持以下连接方法。

WebMail 网页邮箱

- 打开 <https://sxl.net/app> > 点击 WebMail, 用您的电子邮件地址和密码登录

Incoming Mail Server 内送邮件服务器

- 先看 » [POP3 和 IMAP 是什么，我应该使用哪一个](#)

POP

- 服务器名称 `h12.hksx.com`
- 端口: 993 SSL/TLS « 建议
- 端口: 110 No-SSL

IMAP

- 服务器名称 `h12.hksx.com`
- 端口: 995 SSL/TLS
- 端口: 143 No-SSL

外寄邮件服务器

SMTP

- 端口 465 SSL/TLS « 建议
- 端口 587 STARTTLS or No-SSL « second choice
- 端口 25 STARTTLS or No-SSL
- 端口 2525 STARTTLS or No-SSL

常见问题

- 设置邮箱前，请尝试登录WebMail确保您的邮箱地址和密码正确！
- 如果有显示错误信息，请尝试阅读信息或把错误信息发送给我们看。
- 如果连接失败，但系统要您输入密码，则表示您的密码错误。（请使用复制粘贴操作，请勿手动输入）
- 如果连接失败，但系统没要您输入密码，则表示连接存在问题，请尝试其他连接方式（SSL/STARTTLS/No-SSL 等）。
- 不同产品使用不同的术语来描述同一事物，以下是一些同义词
 - Ports = 端口 = 连接埠
 - server name = host name = 服务器 = 伺服器

为什么有这么多连接方法？我应该使用哪一种？

- 大多数人应该首先尝试 SSL/TLS 连接。此方法适用于 99% 的新设备。
- 因为某些国家/州省/公司的防火墙封了某些端口, 某些软件/设备/版本存在问题。所以人们发明了不同的连接方法来绕过问题。当SSL/TLS不能用时，才尝试其他方法。

From:
<http://wiki.sxl.net/> - wiki

Permanent link:
http://wiki.sxl.net/h12_%E9%82%AE%E4%BB%B6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E6%96%B9%E6%B3%95?rev=1746733907

Last update: 2025/05/08 19:51

