

English: [migrate_outlook_accounts_to_new_email_server](#)

迁移Outlook到新服务器

自己設置Outlook

- 不懂的請下載Rustdesk或Anydesk, 我可以遠程幫助你.



*** 重要!!! ***

如果之前賬號是IMAP類型, 不是改了服務器名稱和密碼就可以 (這樣會損失所有已下載郵件).
要先把旧邮件汇出成PST备份, 更改賬號, 再把PST备份汇入賬號裡.

- 如果之前賬號是IMAP類型 請看: [migrate_outlook_imap_accounts_to_new_email_server](#)
- 如之前的賬號是POP類型, 只需要更改服务器名称, 密码 和 连接方式. 原本就有的邮件不会丢失.

H12 邮件服务器连接方法

- H12 是我们的主要邮件服务器, 该服务器支持以下连接方法。

WebMail 网页邮箱

- 打开 <https://sxl.net/app> > 点击 WebMail, 用您的电子邮件地址和密码登录

Incoming Mail Server 内送邮件服务器

- 先看 » [pop3_和_imap_是什么_我应该使用哪一个](#)

POP

- 服务器名称 h12.hksx.com
- 端口: 995 SSL/TLS « 建议
- 端口: 110 No-SSL

IMAP

- 服务器名称 h12.hksx.com
- 端口: 993 SSL/TLS
- 端口: 143 No-SSL

外寄邮件服务器

SMTP

- 端口 465 SSL/TLS « 建议
- 端口 587 STARTTLS or No-SSL « second choice
- 端口 25 STARTTLS or No-SSL
- 端口 2525 STARTTLS or No-SSL

常见问题

- 设置邮箱前, 请先尝试登录WebMail, 确保您的邮箱地址和密码正确!
- 如果连接失败, 但系统要您重新输入密码, 则表示您的密码错误。(请使用复制粘贴操作, 请勿手动输入, 密码大小写必须一致)

- 如果连接失败，但系统没要您输入密码，则表示连接存在问题，请尝试其他连接方式(SSL/STARTTLS/No-SSL 等)。
- 不同产品使用不同的术语来描述同一事物，以下是一些同义词
 - 服务器名称 = 伺服器名称 = server name = host name
 - 端口 = 连接埠 = Ports
 - 用户名 = 登陆名称 = 电子邮件地址 = 邮箱地址 = User name = Login name = email address
 - 密码 = 口令 = Password

为什么有这么多连接方法？我应该使用哪一种？

- 大多数人应该首先尝试 SSL/TLS 连接。此方法适用于 99% 的新设备。
- 因为某些国家/公司的防火墙封锁了某些端口,某些软件/设备/版本存在缺陷。所以人们发明了不同的连接方法来绕过问题。当SSL/TLS不能用时，才尝试其他方法。

2025/09/12 05:45

From:
<http://wiki.sxl.net/> - wiki

Permanent link:
<http://wiki.sxl.net/zh:%E8%BF%81%E7%A7%BBoutlook%E5%88%B0%E6%96%B0%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8?rev=1757316109>

Last update: 2025/09/08 07:21

