2025/11/18 05:29 1/1 H12 邮件服务器连接方法

H12 邮件服务器连接方法

● H12 是我们的主要邮件服务器,该服务器支持以下连接方法。

WebMail 网页邮箱

● 打开 https://sxl.net/app > 点击 WebMail, 用您的电子邮件地址和密码登录

Incoming Mail Server 内送邮件服务器

● 先看 » pop3 和_imap 是什么_我应该使用哪一个

POP

- 服务器名称 h12.hksx.com
- 端口: 995 SSL/TLS « 建议
- 端口: 110 No-SSL

IMAP

- 服务器名称 h12.hksx.com
- 端口: 993 SSL/TLS
- 端口: 143 No-SSL

外寄邮件服务器

SMTP

- 端口 465 SSL/TLS « 建议
- 端口 587 STARTLS or No-SSL « second choice
- 端口 25 STARTTLS or No-SSL
- 端口 2525 STARTTLS or No-SSL

常见问题

- 设置邮箱前,请先尝试登录WebMail□确保您的邮箱地址和密码正确!
- 如果连接失败,但系统要您重新输入密码,则表示您的密码错误。(请使用复制粘贴操作,请勿手动输入,密码大小写必
- 如果连接失败,但系统没要您输入密码,则表示连接存在问题,请尝试其他连接方式□SSL/STARTTLS/No-SSL 等).
- 不同产品使用不同的术语来描述同一事物,以下是一些同义词
 - 服务器名称 = 伺服器名称 = server name = host name
 - 端口 = 连接埠 = Ports
 - 用户名 = 登陆名称 = 电子邮件地址 = 邮箱地址 = User name = Login name = email address
 - 密码 = 口令 = Password

为什么有这么多连接方法?我应该使用哪一种?

- 大多数人应该首先尝试 SSL/TLS 连接。此方法适用于 99% 的新设备。
- 因为某些国家/公司的防火墙封锁了某些端口,某些软件/设备/版本存在缺陷。所以人们发明了不同的连接方法来绕过问题。 当SSL/TLS不能用时,才尝试其他方法。

From:

http://wiki.sxl.net/ - wiki

http://wiki.sxl.net/zh:h12_%E9%82%AE%E4%BB%B6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E6%96%B9%E6%B3%

Last update: 2025/09/12 05:45

