

## H12 邮件服务器连接方法

- H12 是我们的主要邮件服务器，该服务器支持以下连接方法。

### WebMail 网页邮箱

- 打开 <https://sxl.net/app> > 点击 WebMail, 用您的电子邮件地址和密码登录

### Incoming Mail Server 内送邮件服务器

- 先看 » [POP3 和 IMAP 是什么，我应该使用哪一个](#)

#### POP

- 服务器名称 h12.hksx.com
- 端口: 995 SSL/TLS « 建议
- 端口: 110 No-SSL

#### IMAP

- 服务器名称 h12.hksx.com
- 端口: 993 SSL/TLS
- 端口: 143 No-SSL

### 外寄邮件服务器

#### SMTP

- 端口 465 SSL/TLS « 建议
- 端口 587 STARTTLS or No-SSL « second choice
- 端口 25 STARTTLS or No-SSL
- 端口 2525 STARTTLS or No-SSL

### 常见问题

- 设置邮箱前，请先尝试登录WebMail，确保您的邮箱地址和密码正确！
- 如果连接失败，但系统要您重新输入密码，则表示您的密码错误。（请使用复制粘贴操作，请勿手动输入，密码大小写必须一致）
- 如果连接失败，但系统没要您输入密码，则表示连接存在问题，请尝试其他连接方式（SSL/STARTTLS/No-SSL 等）。
- 不同产品使用不同的术语来描述同一事物，以下是一些同义词
  - 服务器名称 = 伺服器名称 = server name = host name
  - 端口 = 连接埠 = Ports
  - 用户名 = 登陆名称 = 电子邮件地址 = 邮箱地址 = User name = Login name = email address
  - 密码 = 口令 = Password

### 为什么有这么多连接方法？我应该使用哪一种？

- 大多数人应该首先尝试 SSL/TLS 连接。此方法适用于 99% 的新设备。
- 因为某些国家/公司的防火墙封锁了某些端口，某些软件/设备/版本存在错误。所以人们发明了不同的连接方法来绕过问题。当SSL/TLS不能用时，才尝试其他方法。

From:  
<https://wiki.sxl.net/> - wiki

Permanent link:  
[https://wiki.sxl.net/zh:h12\\_%E9%82%AE%E4%BB%B6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E6%96%B9%E6%B3%95?rev=1757315910](https://wiki.sxl.net/zh:h12_%E9%82%AE%E4%BB%B6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E6%96%B9%E6%B3%95?rev=1757315910)

Last update: 2025/09/08 07:18

