如何设置手机电邮

- 手机太多款式，我又没法远程控制，你只能靠自己
- 各种手机原理都一样，先打开设置电邮的页面
- 输入电邮地址和密码
- 记住 “收件服务器” 和 “外寄服务器” 两处都要改
- 找 “收件服务器” 改成 `h12.hksx.com`
  - 输入电邮地址和密码
  - 不用改什么端口, SSL 之类，用预设值就可以
- 找 “外寄邮件服务器” 改成 `h12.hksx.com`
  - 输入电邮地址和密码
  - 不用改什么端口, SSL 之类，用预设值就可以
- 试试自己发发邮件给自己，成功的话就完成.

常见问题

- 请不要问我电邮设置在那里 每种手机设置电邮的地方不一样 请自己找 我没法回答
- 如连接时出现错误 但没有要你输入密码，就是连接问题，试试更改 连接方式
- 如连接时出现错误 并要你输入密码，就是密码错了，试试 登陆网页邮箱 确定你的密码正确
- 如果您使用 iPhone请看 How to setup email on iphone
- 您也可以用下面的方法 在手机上阅读电邮：
  - 如何在手机打开 WebMail網頁郵箱
  - How to connect my email account to Google Mail

- 任何设备都有 “收件服务器” 和 “外寄服务器” 这两处设置，不要说你的没有，一定有的，不要问我在那里，我不知道
  - 但各种设备的命名可能不一样
  - 收件服务器 可能叫 收信服务器, POP服务器, IMAP服务器，内送服务器 ….
  - 外寄服务器 可能叫 发信服务器, SMTP服务器，外送服务器 ….
  - 还问题请自己去问手机卖家 问有脑的朋友
  - 真的没办法的话 请你不要用手机看邮件

From:
https://wiki.sxl.net/ - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.sxl.net/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%94%B5%E9%82%AE?rev=1746886418

Last update: **2025/05/10 14:13**